

Outlook2016 メール設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに.....	3
第 2 章	メールアカウントを設定する.....	3

第 1 章 はじめに

このガイドでは「Outlook2016」の設定方法をご案内いたします。

第 2 章 メールアカウントを設定する

1.

「Outlook 2016」を起動後、「Outlook 2016 へようこそ」の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。



2.

「電子メールアカウントの追加」で「電子メールアカウントに接続するように Outlook を設定しますか?」が表示されましたら、「はい」を選択後、「次へ」をクリックします。

Microsoft Outlook アカウントの設定

電子メール アカウントの追加

Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchange Online のアカウントなどの電子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続できます。

電子メールアカウント Outlook を設定しますか?

はい(Y)

いいえ(O)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

3.

「自動アカウントセットアップ」が表示されましたら、「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択後、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウントセットアップ

アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y): 例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E): 例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):

インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4.

「POP または IMAP」 を選択後、「次へ」 をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

5.

下記項目を入力後、「詳細設定」をクリックします。

■ユーザー情報

- ・名前：差出人のお名前を入力します
- ・電子メールアドレス：設定されるメールアドレスを入力します

■サーバー情報

- ・アカウントの種類：POP3 を選択します
- ・受信メールサーバー：mail.お客様ドメイン
- ・送信メールサーバー：mail.お客様のドメイン

※ここでは例として「mail.fnp-web.support」と入力しています

■メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名：設定されるメールアドレスを入力します
※ここでは例として「example@fnp-web.support」と入力しています
- ・パスワード：メールのパスワードを入力します
- ・パスワードを保存する：チェックを入れます
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には
チェックボックスをオンにしてください：チェックは入れません

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

1. 設定

ユーザー情報
名前(Y): FNP-WEB事務局
電子メール アドレス(E): example@fnp-web.support

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.fnp-web.support
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.fnp-web.support

メールサーバーへのログオン情報
アカウント名(U): example@fnp-web.support
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)
新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

2. クリック

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6.

「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」をクリックします。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box. The '送信サーバー' (SMTP) tab is selected and highlighted with a red box and the label '1. クリック' (1. Click). The '全般' (General) tab is also visible. The 'メール アカウント' (Email Account) section contains a text field with the value 'example@fnp-web.support'. Below it, the 'その他のユーザー情報' (Other user information) section has fields for '組織(O):' (Organization) and '返信電子メール(R):' (Reply email). At the bottom, there are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

7.

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れて、「詳細設定」をクリックします。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '詳細設定' (Advanced) tab selected and highlighted with a red box and the label '2. クリック' (2. Click). The '送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)' checkbox is checked and highlighted with a red box and the label '1. チェック' (1. Check). Below this, there are radio buttons for '受信メールサーバと同じ設定を使用する(U)' (Use same settings as incoming mail server) and '次の設定でログインする(L)' (Log in with the following settings). The 'アカウント名(N):' (Account name) and 'パスワード(P):' (Password) fields are present, along with a checked 'パスワードを保存する(R)' (Save password) checkbox. There is also an unchecked checkbox for 'セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)' (Support for security protected password authentication (SPA)). At the bottom, there are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

8.

送信サーバーを「25」から「587」に変更後、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

9.

「POP と IMAP のアカウント設定」に戻りましたら、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): FNP-WEB事務局

電子メール アドレス(E): example@fnp-web.support

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mail.fnp-web.support

送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.fnp-web.support

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): example@fnp-web.support

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウント設定をテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

10.

送受信テストがはじまり、完了しましたら、「閉じる」をクリックします。

※設定に誤りがあると、完了せずにエラーになります。その場合は設定の見直しをお願いいたします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

1. クリック

タスク	エラー
タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

11.

「すべて完了しました」が表示されましたら、「完了」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了

1. クリック

以上で設定は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2016年10月 第1版発行

【お問い合わせ先】

FNP-WEB 事務局

電話番号：06-6231-8882（受付時間：平日 9:00～18:00） ※土日祝除く

FAX 番号：06-6231-8882

URL：http://www.fnp-web.com/

e-mail：info@fnp-web.jp