

iPhone/iPad メール設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	設定方法.....	3

第1章 はじめに

iPhone / iPad でのメール設定方法をご案内いたします。

第2章 設定方法

1.

「設定」を選択します。



2.

「メール/連絡先/カレンダー」を選択します。



3.

「アカウントを追加」を選択します。



4

4.

「その他」を選択します。



5.

「メールアカウントを追加」を選択します。



FNP-WEB

6.

下記情報を入力します。

- ・名前: 任意でご入力ください
- ・アドレス: メールアドレスを入力します
- ・パスワード: メールアドレスのパスワードを入力します



7.

入力完了後、「保存」を選択します。



8.

「アカウントを検索中」が表示されます。



7

9.

アカウント情報入力画面が表示されましたら、「POP」を選択します。



10.

下記情報を入力します。

【受信/送信メールサーバ】

- ・ホスト名: mail.お客様のドメイン名 (例: mail.test.com)
- ・ユーザ名: メールアドレスを入力します
- ・パスワード: メールアドレスのパスワードを入力します




11.

「検証中」が表示されます。



12.

「SSLで接続できません アカウントをSSLなしで設定してみますか?」のメッセージが表示されたら、「はい」を選択します。




13.

「検証中」が表示されます。



14.

「セキュア接続に失敗しました」のメッセージが表示されましたら、「続ける」を選択します。



15.

「検証中」が表示されます。



16.

設定画面でアカウントが表示されましたら、設定は完了です。



ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2011年4月 第1版発行

【お問い合わせ先】

FNP-WEB 事務局

電話番号: 06-6231-8882 (受付時間: 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く

FAX 番号: 06-6231-8882

URL: <http://www.fnp-web.com/>

e-mail: info@fnp-web.jp