

Mac Mail メール設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	アカウント設定方法	3

第1章 はじめに

このガイドでは「Mac Mail 5.2」のアカウント設定方法をご案内いたします。

第2章 アカウント設定方法

1.

「Mac Mail」を起動後、「ファイル」「アカウントを追加」をクリックします。



FNP-WEB

2.

「アカウントを追加」が表示されましたら、下記情報を入力後、「続ける」をクリックします。

- ・氏名: 差出人のお名前を入力します
- ・メールアドレス: 設定されるメールアドレスを入力します
- ・パスワード: アドレス作成時に設定したパスワードを入力します



3.

「受信用メールサーバ」が表示されましたら、下記情報を入力後、「続ける」をクリックします。

- ・アカウントの種類: 「POP」を選択します
- ・受信用メールサーバ: mail.お客様のドメイン
※ここでは例として「mail.fnp-web.co.jp」と入力しています
- ・ユーザ名: メールアドレスを入力します
- ・パスワード: アドレス作成時に設定したパスワードを入力します



4

4.

「受信メールのセキュリティ」が表示されましたら、「SSL(Secure Sockets Layer)を使用」にはチェックを入れず「続ける」をクリックします。



5.

「送信用メールサーバ」が表示されましたら、下記情報を入力後、「続ける」をクリックします。

- ・送信用メールサーバ: mail.お客様のドメイン
※ここでは例として「mail.fnp-web.co.jp」と入力しています
- ・認証を使用: チェックを入れます
- ・ユーザ名: メールアドレスを入力します
- ・パスワード: アドレス作成時に設定したパスワードを入力します




6.

「送信メールのセキュリティ」が表示されましたら、「SSL(Secure Sockets Layer)を使用」にはチェックを入れず「続ける」をクリックします。



7.

「アカウントの概要」が表示されましたら、「アカウントをオンラインにする」にチェックを入れて、「作成」をクリックします。



以上でアカウントの設定は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2012年3月 第1版発行

【お問い合わせ先】

FNP-WEB 事務局

電話番号: **06-6231-8882** (受付時間: 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く

FAX 番号: **06-6231-8882**

URL: <http://www.fnp-web.com/>

e-mail: info@fnp-web.jp