

Microsoft Office Outlook2010 メール設定ガイド

Ver.1

目次

第 1 章	はじめに	3
第 2 章	新メールアカウントを設定する	3


第1章 はじめに

新 FNP-WEB サービスへ移行いただくお客様は、ご利用のメールソフトに新サービス用のメールアカウントの追加が必要です。当社からメールアカウント情報が届きましたら、ご利用のメールソフトに追加設定をお願いいたします。
※現在の設定は削除、変更ならず、新規で追加をお願いいたします。

第2章 新メールアカウントを設定する


1.

「Outlook 2010」を起動します。




2.

「ファイル」タブの「アカウントの追加」をクリックします。



3.


「新しいアカウントの追加」が表示されましたら「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択後、「次へ」をクリックします。



4

4.

「サービスの選択」が表示されましたら、「インターネット電子メール」を選択後、「次へ」をクリックします。



5.

「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、下記情報を入力します。

【ユーザー情報】

- ・名前: 差出人のお名前を入力します
- ・電子メールアドレス: 設定されるメールアドレスを入力します

【サーバー情報】

- ・アカウントの種類: 「POP3」を選択します
- ・受信メールサーバー: mail.お客様のドメイン名
- ・送信メールサーバー: mail.お客様のドメイン名

【メールサーバーへのログオン情報】

- ・アカウント名: メールアドレスを入力します
- ・パスワード: 当社からお送りしましたメールアカウント情報一覧に記載のパスワード

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用する場合は、以下の項目をすべて設定

1. 入力

ユーザー情報

名前(Y): FNP-WEB用テスト
電子メールアドレス(E): example@fnp-web.co.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3
受信メールサーバー(I): mail.fnp-web.co.jp
送信メールサーバー (SMTP)(O): mail.fnp-web.co.jp

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名(L): example@fnp-web.co.jp
パスワード(P): *****

パスワードを保存する(S)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6.

「詳細設定」をクリックします。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): FNP-WEB用テスト
電子メール アドレス(E): example@fnp-web.co.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.fnp-web.co.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.fnp-web.co.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(L): example@fnp-web.co.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(S)

アカウント設定のテスト
この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データファイル(W)
 既存の Outlook データファイル(W)
参照(S)

1. クリック

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7.

「インターネット電子メール設定」が表示されましたら、「送信サーバー」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 詳細設定

メール アカウント
このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)
example@fnp-web.co.jp

その他のユーザー情報
組織(O):
返信電子メール(R):


OK キャンセル

1. クリック

7


8.

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れて、「詳細設定」をクリックします。



9.


「送信サーバー」のポート番号を「587」に変更後、「OK」をクリックします。



8

10.

「インターネット電子メール設定」に戻りましたら、「アカウント設定のテスト」をクリックします。




11.

アカウントのテストが完了しましたら、「閉じる」をクリックします。


※このテストでエラーが表示されましたら、設定内容に誤りがある可能性があります。

再度、設定をご確認ください。




12.

「インターネット電子メール設定」に戻りましたら、「次へ」をクリックします。



13.

「セットアップの完了」が表示されましたら、「完了」をクリックします。



以上で設定は完了です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2013年1月 第1版発行

【お問い合わせ先】

FNP-WEB 事務局

電話番号: **06-6231-8882** (受付時間: 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く

FAX 番号: **06-6231-8882**

URL: <http://www.fnp-web.com/>

e-mail: info@fnp-web.jp