

# hosts設定ガイド (Windows7の場合)

Ver.1

## 目次

第 1 章	はじめに .....	3
第 2 章	Windows7 で hosts ファイルを設定する.....	3

## 第1章 はじめに

他社サーバや当社のサーバーパックから FNP-WEB(新サーバ)へ移行いただく場合、新サーバに Web データをアップしてもサーバ切替を行うまでは、通常の <http://www.お客様ドメイン> で新サーバの Web データを確認することはできません。サーバ切替前に新サーバにアップしたページをご確認いただく場合は、hosts (ホスト) ファイルの設定が必要となります。下記手順で hosts ファイルを設定後、ページのご確認をお願いいたします。

※この設定はページ確認のため、一時的に行います。ご確認後は hosts に追加した情報の削除をお願いいたします。

## 第2章 Windows7 で hosts ファイルを設定する


【hosts ファイルのセキュリティ設定を変更する】

1.

「hosts」にアクセスします。


※Windows7 の場合、hosts ファイルは下記にあります。

C:¥WINDOWS¥System32¥drivers¥etc¥hosts




2.

「hosts」で右クリック、「プロパティ」をクリックします。




3.

「hosts」のプロパティが表示されましたら、「セキュリティ」をクリックします。




4.

セキュリティが表示されましたら、「Users」を選択後、「編集」をクリックします。



5.

「フルコントロール」の「許可」にチェックを入れて、「適用」「OK」をクリックします。




5

# FNP-WEB

【hosts ファイルをテキストエディタ（メモ帳）で開く】


1.

「メモ帳」で右クリックします。




2.

「管理者として実行(A)」をクリックします。



3.


「メモ帳」が表示されましたら、「ファイル」「開く」をクリックします。



4.

「hosts」を選択後、「開く」をクリックします。

※ 「hosts」が表示されない場合は「すべてのファイル」が選択されているかご確認ください。





# FNP-WEB

【ご参考】

FNP-WEB の IP アドレスはコントロールパネルで確認できます。

[FNP-WEB Ver.1 の場合]

The screenshot shows the FNP-WEB Ver.1 control panel. The left sidebar contains navigation menus for '一般' (General), 'システム' (System), and 'ヘルプ & サポート' (Help & Support). The main content area is titled 'ドメイン' (Domain) and includes sections for 'ドメイン' (Domain), 'サービス' (Services), and 'ホスティング' (Hosting). The 'ホスティング' section contains a table with the following data:

リソース	使用	許可
有効期限	10月 25, 2011	無制限
ディスク容量	15.4 MB	5.00 GB
トラフィック	1.32 MB/月	無制限
サブドメイン	0	10
ドメインエイリアス	0	0
Webユーザ	0	1
メールボックス	6	無制限
転送	0	無制限
メールグループ	0	無制限
自動応答	1	10
メールリングリスト	1	10
データベース	1	1
Webアプリケーション	0	0

The 'ホスティング' section also includes a red box around the IP address field with the label '1. 確認'.

[FNP-WEB Ver.2 の場合]


The screenshot shows the FNP-WEB Ver.2 control panel. The left sidebar contains navigation menus for 'メインメニュー' (Main Menu) and 'ヘルプ & サポート' (Help & Support). The main content area is titled 'ドメイン' (Domain) and includes sections for 'メール' (Email), 'Web サイト' (Web Site), 'アプリケーション & サービス' (Applications & Services), and '拡張ツール' (Extensions). The 'ドメイン' section contains a table with the following data:

ドメイン名	IP アドレス	ディスク領域	トラフィック
		1.0 GB のうち残り 1008.7 MB	0 B 使用中

The 'ドメイン' section also includes a red box around the IP address field with the label '1. 確認'.

6.

入力後、上書き保存をします。



以上で hosts の設定は完了です。

#### 【ご注意】

上記で追加した情報は確認完了後、必ず削除してください。

#### ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2014年11月 第1版発行

#### 【お問い合わせ先】

**FNP-WEB 事務局**

**電話番号 : 06-6231-8882 (受付時間 : 平日 9:00~18:00) ※土日祝除く**

**FAX 番号 : 06-6231-8882**

**URL : <http://www.fnp-web.com/>**

**e-mail : [info@fnp-web.jp](mailto:info@fnp-web.jp)**