

hosts設定ガイド (Windows8の場合) Ver.1



目次

第1章	はじめに	5
第2章	Windows8 で hosts ファイルを設定する	;



第1章 はじめに

他社サーバや当社サービスから FNP-WEB(新サーバ)へ移行いただく場合、新サーバに Web データをアップしてもサ ーバ切替を行うまでは、通常の <u>http://www.お客様ドメイン</u> で新サーバの Web データを確認することはできませ ん。サーバ切替前に新サーバにアップしたページをご確認いただく場合は、hosts(ホスツ)ファイルの設定が必要と なります。下記手順で hosts ファイルを設定後、ページのご確認をお願いいたします。

※この設定はページ確認のため、一時的に行います。ご確認後は hosts に追加した情報の削除をお願いいたします。

第2章 Windows8 で hosts ファイルを設定する

1.

「Windows」キーと「F」キーをクリックしますと、検索画面が表示されます。

「すべての場所」を選択後、「Notepad」で検索します。



FNP-WEB

2.

「Notepad」が表示されましたら、右クリックで「管理者として実行」をクリックします。



3.

「メモ帳」が表示されましたら、「ファイル」「開く」をクリックします。

	無題 - メモ帳 -	□ ×
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示	示(V) ヘルプ(H)	
新規(N) Ctr	rl+N	~
開((0) Ctr	rl+0	
上書き保存(S) ^い Ctu	rl+S	
名前を付けて保存(A)		
ページ設定(U)		
印刷(P) Ct	rl+P	
メモ帳の終了(X)		
		~
<		>



4.

下記の場所にアクセスし、「hosts」を選択後、「開く」をクリックします。

C:¥WINDOWS¥System32¥drivers¥etc¥hosts

※「hosts」が表示されない場合は「すべてのファイル」が選択されているかご確認ください。

		無題 - メモ帳			- 🗆 🛛	
ノアイル(F) 編集(E) 香丸(U) 衣刀	π(v) /0μ/(H)	開<			×	
🛞 🏵 👻 🕈 🚺 « ローカル 5	ディスク (C:) ト Windows ト Sy:	stem32 → Drivers → etc	v 🖒 etc	の検索	Q	
整理 ▼ 新しいフォルダー	-552	+0		•		
3 最近表示した場所 ▲ 名前	і І. Д	更新日時	種類	サイズ		
🔩 ホームグループ	hosts	2014/07/19 9:56 2012/07/26 13:17	วราน วราน	2 KB 1 KB		
PC		2013/08/22 17:16 2013/08/22 15:13	SAM ファイル ファイル	4 KB 1 KB		
		2013/08/22 15:13 2013/08/22 15:13	ファイル ファイル	2 KB 18 KB		
						確認
~					¥ L	
ファイル名 (N)): hosts		~ ব⁄	ヾてのファイル (*.*)	~	
		文字コード(E): ANSI	~	開((0) 4	キャンセル	
					2. クリッ	ゥ
4					✓	
						1

※ブラウザによっては SSL 証明書のエラーが表示される場合がございますが、これはご利用ドメインについての SSL 証明書を取得していないためです。SSL 通信自体に影響はございませんのでご安心ください。SSL 証明書を別途、ご希望の場合はお気軽にお申し出くださいませ。



5.

「hosts」が表示されましたら、最終行に FNP-WEB の IP アドレスとお客様のドメインを下記の通り、入力します。 ※ここでは例として FNP-WEB の IP アドレスを「000.000.000」、ドメインを「example.com」にしていま

す。

【入力例】 FNP-WEB IP アドレス 半角スペース www.お客様ドメイン名

※その他の設定は変更しないでください。

////////////////////////////////////	- 🗆 🗙
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘノレプ(H)	
⊭ Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. #	^
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.	
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space.	
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.	
# For example:	
THE PARTY AND A DESCRIPTION	
Encoded and a second second second second second	
A DECEMBER OF A	
2.0 Contractor and a second	
The second se	
μ. λ.	
000.000.000 www.example.com	
	<i>~</i>
<	>



【ご参考】

FNP-WEBの IP アドレスはコントロールパネルで確認できます。

[FNP-WEB Ver.1 の場合]



[FNP-WEB Ver.2 の場合]



FNP-WEB

6.

□ hosts - 乂王帳 - □ ×
<u>ファイル(F)</u> 編集(E) 書式(O) 表示(V) へルプ(H)
新規(N) Ctrl+N_bsoft 1.クリック
間((0) Ctrl+1 used by Microsoft 10771r for Windows.
上書き保存(S) Ctrl+S
名前述付け(保存(A) " Figs of if addresses to figs that its address should
ページ設定(U) h followed by the corresponding host name.
印刷(P) Ctrl+P Tame should be separated by at least one
x无帳の終了(X) as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#For example:
#
10111 General Prists
The second
the design and the second s
A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF A DREAM OF A
CONTRACTOR AND A DECISION OF A DECISIONO OF
CEDE ADDRESS ADDRE
000.000.000 www.example.com
۰ ۲

以上で hosts の設定は完了です。

【ご注意】

上記で追加した情報は確認完了後、必ず削除してください。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
- 本書の内容は予告無く変更することがあります。
- 本書内で使用している画面キャプチャーはお客様の環境によって異なる場合があります。
- その他の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。

2014年11月 第1版発行

〔お問い合わせ先〕 FNP-WEB 事務局 電話番号:06-6231-8882 (受付時間:平日 9:00~18:00) ※土日祝除く FAX 番号:06-6231-8882 URL:http://www.fnp-web.com/ e-mail:info@fnp-web.jp